

*\*lillesol & pelle*  
schnittmuster \* sewing pattern

FREE

## TUTORIAL Brustabnäherverlegung








Foto  
Anleitung  
*Online*

AUSFÜHRLICHE SCHRITT-FÜR-SCHRITT  
FOTOANLEITUNG ZUR BRUSTABNÄHERVERLEGUNG  
ALS DOWNLOAD

[www.lillesolundpelle.de](http://www.lillesolundpelle.de)

<p>1.</p> 	<p>Die Aufgabe des Brustabnäher ist es, die Brust abzuformen. Um das optimal hinzubekommen, muss dieser kontrolliert und gegebenenfalls verlegt werden.</p> <p>Der Brustabnäher kann je nach Design individuell gelegt werden. Hier: ein kurzer und langer Brustabnäher aus der Seitennaht heraus.</p>
<p>2</p> 	<p>Für den optimalen Sitz wird der eigene Brustpunkt ermittelt.</p> <p>Der Brustpunkt liegt direkt auf der Brustspitze. Hier links der Kreuzungspunkt auf der Brustumfanglinie.</p> <p>Der eigene Brustpunkt wird von der Schulter (mittleren Position) aus bis zur Brustspitze gemessen und als Korrektur auf den Papierschnitt übertragen.</p>
<p>3.</p> 	<p><b>Brustabnäherverlegung</b></p> <p>Das rote Kreuz zeigt die originale Brustpunktposition des Schnittmusters.</p> <p>Der Abnäher endet aus optischen Gründen meist ca. 1-3 cm vor der Brustspitze, damit das Ende nicht so spitz hervorsteht.</p>


4.



Die individuelle Brustspitze kann oberhalb (links) oder unterhalb (rechts) der originalen Position liegen.

Der Abnäher kann nun entsprechend verlegt werden.

5.




**Brustpunktposition oberhalb**

In diesem Fall wird der Abnäher nach oben verlegt.

Es wird eine Parallele zum oberen Abnäherchenkel gezeichnet. Die parallele Linie läuft durch den neu eingezeichneten Brustpunkt.

6.




Nun wird eine Parallele zum unteren Abnäherchenkel gezeichnet. Die parallele Linie läuft in Richtung des neu eingezeichneten Brustpunktes und kreuzt den oberen Schenkel.

Die Abnäher Spitze endet hier ca. 1-2 cm vor dem Brustpunkt.

Der neue Abnäher ist gezeichnet

7.




Die Faltrichtung wird angezeichnet.  
Hier von oben nach unten.

Die Seitennaht muss nun noch  
angeglichen werden.

Dafür wird der Abnäher bis zur  
Abnäher Spitze gefaltet und in  
Faltrichtung zugelegt.


8.



Der Abnäher wird mit einem  
Klebestreifen zugeklebt, so dass eine  
dreidimensionale Form entsteht. Die  
Seitennaht ist nun ein Stück versetzt  
und nicht durchgehend.

Die Seitennaht wird neu  
eingezeichnet indem sie in einer Linie  
vom Armausschnitt nach unten  
verbunden wird.

9.




Die Seitennaht wird im zugeklebten  
Zustand zugeschnitten

Der Klebestreifen wird entfernt und  
der Abnäher wieder aufgeklappt.

Fertig ist das Schnittteil mit dem  
verlegten Brustabnäher.

10.




### Brustpunktposition unterhalb

In diesem Fall wird der Abnäher nach unten verlegt.


Es wird der gleiche Vorgang wie bei der Verlegung nach oben verfolgt (Punkt 5 und 6).

11.



Der Abnäher ist verlegt und die Faltrichtung angezeichnet.

12.



Der Abnäher wird in Faltrichtung gelegt. Im zugeklebten Zustand wird die Seitennaht neu eingezeichnet und zugeschnitten.

Der Klebestreifen wird entfernt und der Abnäher wieder aufgeklappt.

Fertig ist das neue Schnittteil mit dem angepassten Brustabnäher.